




Ansys 2021 软件和许可证管理器卸载教程

一、卸载 Ansys, Inc.软件产品



➤ **CFX 用户请注意（非 CFX 用户请忽略此步）：**如果您安装了要卸载的 CFX 产品，则必须先停止 MPI 服务，然后才能继续卸载“Ansys, Inc. 产品”。停止 MPI 服务的方法如下：

1. 使用管理员权限，进入“运行”窗口并输入“Services.msc”。
2. 搜索“IBM Platform MPI Remote Launch”，如果找到，单击“停止”。
3. 搜索“Intel(R) MPI Library Process Manager”，如果找到，单击“停止”。
4. 继续下面的卸载过程。



➤ **Ansys, Inc. 产品的卸载步骤:**

1. 关闭当前正在运行的所有应用程序。
2. 在 Windows 10 中，右键单击“开始 > ANSYS 2021 Rx> 卸载 Ansys 2021 Rx”。



3. 您必须使用与安装产品时相同或更高的权限进行卸载，我们强烈建议以最初安装产品的用户身份（管理员权限）进行卸载。
4. 选择要卸载和取消配置的产品，然后单击“卸载所选项目/Uninstall Selected Item(s).”。并非所有产品和产品组件都可以单独列出。
5. 在继续之前，系统会要求您保存所有数据并关闭所有 Windows 应用程序。单击“确定/OK”。
6. 系统将询问您是否确定要卸载选定的产品。单击“是/ Yes”。
7. 将出现一条消息，提示卸载已完成。单击“确定/OK”。
8. 删除 Ansys, Inc. 产品安装目录 Shared Files。该目录缺省位置在 “C:\Program Files\ANSYS Inc\v211”

注意：卸载所有所需产品后，您会看到一条消息，指出我们的卸载程序无法识别的任何文件或目录仍然存在。这些剩余文件通常包括诸如 .udf 文件、用户自定义文档和各种例程之类的内容。如果不再需要这些文件，请手动删除它们。

➤ **CFD-Post 的卸载：** CFD-Post 可以作为独立产品安装；然而，作为一个独立的产品，它也会自动安装 Fluent、Polyflow 和 Icepak。要卸载 CFD-Post，您必须卸载所有已安装的上述产品。

- 如果您选择卸载独立 CFD-Post 而不卸载其他产品，则卸载程序不会卸载 CFD-Post。
- 如果您选择卸载包含独立 CFD-Post 的所有其他产品，但未选择 CFD-Post，则不会删除 CFD-Post。

如果单个产品目录包含与尚未卸载的其他产品共享的组件，则可能不会删除它们。但是，已卸载的产品将不再运行。

在平台（文件服务器）安装的情况下，卸载将从所有 Windows 平台中删除选定的产品。


此过程会从您的系统中删除指定的 Ansys, Inc. 程序，但不会删除 Ansys 许可证管理器。按照“卸载 Ansys 许可证管理器”中的步骤卸载许可证管理器。

二、卸载 Ansys 许可证管理器

在继续执行以下步骤以从系统中删除 Ansys 许可证管理器之前，请确保此计算机或网络上依赖这些 Ansys 许可证管理器的任何其他计算机上没有 Ansys, Inc. 产品。


➤ **许可证服务器的卸载：** 在许可证服务器计算机上执行以下步骤：

1. 通过“Ansys License Management Center”停止“许可证服务器/Ansys, Inc. License Manager”。






如果“许可证服务器/Ansys, Inc. License Manager”正常停止后，显示如下图：



2. 卸载 Ansys, Inc. License Manager 服务。您必须使用以下命令来执行此操作：

```
"C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared  
Files\Licensing\winx64\ansysli_server" -k uninstall
```



如果“许可证服务器/Ansys, Inc. License Manager”正常卸载后，显示如下图：



3. 如需卸载 ANSYS Licensing Tomcat 服务。请以管理员权限打开命令行窗口，并运行如下命令：

```
sc stop "ANSYSLicensingTomcat"  
sc delete "ANSYSLicensingTomcat"
```



此时，ANSYS Licensing Tomcat 服务正常卸载后，显示如下图：



4. 删除许可子目录 Shared Files。该目录缺省位置在 “C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files”。
5. 从“开始”菜单中删除 “Ansys, Inc. License Manager” 文件夹。
6. 删除 “ANSYSLIC_DIR” 和 “ANSYSLIC_SYSDIR” 环境变量（如果已设置）。

➤ **客户端的卸载：**在客户端计算机上执行以下步骤：

1. 删除许可子目录 Shared Files。该目录缺省位置在 “C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files”。
2. 从“开始”菜单或应用程序屏幕中删除 “Ansys 2021 Rx> Ansys Client Licensing” 文件夹。